



FotoLab

Istruzioni per spostare Fotolab 5.xx su un **altro computer** o reinstallarlo.

ATTENZIONE: Windows 95, Windows98, WindwosNT, WindowsME non sono supportati nella versione 5. Sono supportati Windows2000 SP4, WindowsXP SP2, WindowsServer 2003, Windows 7 32bit.

1. Fare il back up degli archivi: Su Fotolab scegliere in sequenza “servizi”, “manutenzione”, “verifica integrità”, “backUp DabaBase”. Seguire le istruzioni a video.
2. Chiudere Fotolab
3. Salvare su un supporto (CD, unità disco USB...) i seguenti file:
Fotolab.ini che si trova in c:\Fotolab
LogoDitta e Agenda.txt, che si trovano in c:\Fotolab\Risorse
Fotolab.DB, che si trova in c\Fotolab\DB
4. Installare la versione 5 di FOTOLAB:
Inserire il CD di FOTOLAB 5 nel lettore CD e fare doppio click sul file Setup.exe.
Eventualmente scaricare Fotolab da:
http://84.247.200.164:8080/Files/Fotolab/FL5_SU.exe
Seguire le istruzioni visualizzate.
5. Ricopiare i files salvati al punto 1.
Sostituire i file installati nelle rispettive cartelle dal processo di installazione, con quelli elencati al punto 1.
6. Installazione software per salvataggio in formato PDF
 1. posizionarsi sul CD Fotolab o sulla cartella scaricata FL5_SU
 2. Andare nella directory (cartella) Support
 3. Fare doppio click sul file *gs813w32*.
 4. Accettare le impostazioni di default dell'installazione
7. Richiedere il codice di attivazione a Fit Engineering srl
8. Lanciare Fotolab 5 e verificare i valori di default e le personalizzazioni che si trovano distribuiti in ogni modulo, (per es. nella maschera di AcquisizioneOrdini, nei DDT, Fatture ecc.)
9. Scaricare e installare aggiornamenti: www.fiteng.net – download – aggiornamenti di Fotolab5